

抱抱堂 TMS 安装-BBTTMS

一. 系统安装

准备：BBTTMS 系统镜像，不小于 4G U 盘

1. 下载系统镜像

浏览器打开网址 下载系统镜像文件

https://pan.honulla.com/d/iso/bbttms-latest-x86_64.iso

rufus 启动盘制作软件

<http://help.baobaot.com/configuration-2/linux/rufus-3.21.zip>

备用镜像地址（速度较慢）

http://yuyujing.cn/data/sh/iso/bbttms-latest-x86_64.iso

2. 制作系统启动盘

使用 rufus 软件制作 U 盘启动盘教程

找个不小于 4G 的空 U 盘

打开之前下载的 rufus 软件，按如下图进行制作



3. 出现的提示全部按确认，等进度条走完，就代表完成了，拔出 U 盘
4. 将制作好启动盘的 U 盘，插入 TMS 主机中
5. 重启 tms 主机，根据电脑品牌，按对应按键，选择 U 盘启动

主板快速启动热键(为 F10, F11, F12, del 等键)


(仅供参考，实际以开机过程中屏幕上的提示为准)

各品牌主板快速启动热键对照表

主板品牌	启动按键	笔记本品牌	启动按键	主机品牌	启动按键
华硕主板	F8	联想 笔记本	F12	联想台式机	F12
技嘉主板	F12	宏碁笔记本	F12	惠普台式机	F12
微星主板	F11	华硕笔记本	ESC	宏碁台式机	F12
梅捷主板	F9	惠普笔记本	F9	戴尔台式机	ESC
七彩虹主板	ESC或F12	联想Thinkpad	F12	神州台式机	F8
华擎主板	ESC或F11	戴尔笔记本	F12	华硕台式机	F12
斯巴达卡主板	ESC	神州笔记本	F12	方正台式机	F12
昂达主板	F11	东芝笔记本	F12	清华同方	F12
双敏主板	ESC	三星笔记本	F12	海尔台式机	F12
翔升主板	F10	IBM 笔记本	F12	明基台式机	F8
精英主板	ESC或F11	富士通笔记本	F12	致铭主板	F12
冠盟主板	F11或F12	海尔笔记本	F12	磐英主板	ESC
富士康主板	ESC或F12	方正笔记本	F12	磐正主板	ESC
顶星主板	F11或F12	清华同方笔记本	F12	Intel主板	F12
铭瑄主板	ESC	微星笔记本	F11	杰微主板	ESC或F8
盈通主板	F8	明基笔记本	F9	索尼笔记本	ESC
捷波主板	ESC	技嘉笔记本	F12	EMachines	F12
		Gateway笔记本	F12		


DELL 服务器是按 F10/F11 快捷启动，注意一定是插到黑色 USB2.0 的口上

出现以下大致画面，选择自己对应的 U 盘，回车





6. 安装系统

(安装中如果出现问题无法解决，可打开桌面的 TeamViewer 远程软件



TeamViewer, 发给抱抱堂工程师处理)

1. 选择第一个回车（可能会出现下面两种画面，无论哪一种，都选第一项，然后回车）




2. 等待出现 安装界面，点击下一步



3. 点击下一步



4. 点击下一步




5. 选择盘，之后下一步，一定要选系统盘，不要选错盘

提示：



- 1.如果没有“交换分区”和“启动加载器位置”的选项，就忽略，继续安装。
- 2.如果系统盘之前是 LVM 逻辑卷的，可以使用桌面的 KDE 分区程序，删除系统盘的 LVM 卷，之后重新打开 TMS 安装程序，继续安装。不是 LVM 就忽略。
逻辑卷删除流程，可见本教程最后的[附录](#)



6. 输入密码，之后下一步



7. 点击安装



8. 等待安装

提示：

1. 安装开始后如果显示 "Job: Create new partition on device '/dev/xxx'"，

检查选择的系统盘是否是 LVM 逻辑卷，如果是则使用 桌面分区工具删除

LVM 卷, 删除流程见[附录](#)

如果不是，则继续检查系统盘是否可以正常读取，如果无法读取，尝试更换系统盘后，重新安装



9. 点击完成

提示：

1. 如果点击完成后重新开机，还是进入安装环境，则关机后，拔掉安装 U 盘，在开机。



二. 进入系统，打开远程


1. 登录系统，输入上面刚刚设置的密码



2. 连接外网



3. 点击 TeamViewer 打开远程，发生远程码




4. 发生这样的图，给 TMS 工程师




附录

删除逻辑卷流程


1. 关闭 BBTTMS 安装工具，打开 KDE 分区工具





2. 查看逻辑卷





3. 删除逻辑卷





4.重新打开 TMS 安装程序，继续按照流程安装即可





[跳转继续安装—>](#)

TMS 服务器推荐配置

CPU	英特尔第六代 (Skylake) 或之后推出的酷睿 i3/i5, 或至强 E3/E5 系列
运行内存	不小于 8G
系统盘	固态盘 不小于 256 G
片库盘	企业级服务器硬盘 8T 7200 转
网卡	千兆双网卡